

www.dvo.at

Leistungs- und Strukturerhebung (LSE) Saldenliste



Inhaltsübersicht



Leistungs- und Strukturhebung (LSE) Saldenliste

- WT.O/Studio
- Fibu
- Allgemeiner Kontenplan
- Kontenplan auf Betriebsebene
- Lohn
- AVZ
- Bilanz
- Programmoberfläche
- Identifikationsmerkmale
- Bilanz- und GuV-Positionen
- Zusatz- und Arbeitsstättenmerkmale

Interessiert?



Leistungs- und Strukturhebung (LSE) Saldenliste

- Merkmale aus dem Unternehmensportal
- Summenprüfung
- Auswertung Saldenliste LSE
- LSE-Webservice-Übermittlung
- Protokolle
- LSEbox
- Ablage in die Dokumentenverwaltung
- Aufgabe erstellen

Interessiert?



Leistungs- und Strukturhebung (LSE) Saldenliste



”

Einmal eingerichtet, jedes Jahr per Knopfdruck übermittelt!

Softwarepakete der LSE sowohl für Steuerberater als auch für Unternehmen!




Kurzanleitung



Konten zuordnen

Allgemeiner Kontenplan


Die Zuordnungen im allgemeinen Kontenplan werden über Verwaltung -> Zuordnung Leistungs- und Strukturhebung... aufgerufen.



Konten zuordnen

Allgemeiner Kontenplan


Die Kontenzuordnung erfolgt durch Markierung eines Kontos oder einer RLG-Position auf der linken Seite und der Markierung eines LSE-Merkmals auf der rechten Seite und wird durch die Pfeiltasten in der Mitte zugeordnet oder entfernt bzw. kann links unten mit der Schaltfläche „Laden...“ der dvo-Standardzuordnungsvorschlag zum allgemeinen Kontenplan geladen werden.



Konten zuordnen

Kontenplan auf Betriebsebene


- Die Kontenzuordnung erfolgt durch Markierung eines Kontos oder einer RLG-Position auf der linken Seite und der Markierung eines LSE-Merkmals auf der rechten Seite und wird durch die Pfeiltasten in der Mitte zugeordnet oder entfernt. Bzw. können über „Speichern...“ und „Laden...“ selbst definierte Zuordnungen verwaltet werden.



Konten zuordnen

Kontenplan auf Betriebsebene


Die Kontenzuordnung erfolgt durch Markierung eines Kontos oder einer RLG-Position auf der linken Seite und der Markierung eines LSE-Merkmals auf der rechten Seite und wird durch die Pfeiltasten in der Mitte zugeordnet oder entfernt. Bzw. können über „Speichern...“ und „Laden...“ selbst definierte Zuordnungen verwaltet werden.



LSE aufrufen

Lohn



Die LSE wird im Lohnprogramm über Datenexport -> Daten für Honorar, ELDA, LSE, PLB -> LSE (Leistungs- und Strukturhebung)... aufgerufen.



LSE aufrufen

Fibu, Bilanz, AVZ

Bearbeiten -> Leistungs- und Strukturserhebung.... öffnet den Dialog „Zuordnung Merkmale LSE“. In diesem Dialog wird mit „Weiter...“ die LSE geöffnet. Das ist auch für die Programme Bilanz und Anlagenverzeichnis gleich.




Daten importieren

Nachdem in den Programmen „Weiter...“ gedrückt wird, kommt der Dialog „Daten verarbeiten“.

In diesem Dialog können,

- Daten aus den Programmen,
- Identifikationsmerkmale und
- der Übermittler eingelesen werden.

Darüber hinaus kann mit „LSE öffnen“ und „Ausführen“ die Programmoberfläche der LSE geöffnet werden.



LSE Programmoberfläche

Wird „LSE öffnen“ und „Ausführen“ im Vorschaltdialog ausgewählt und gedrückt öffnet sich die Programmoberfläche der LSE.

LSE Leistungs- und Strukturhebung (Testservice)

Datei Ansicht Auswertungen Hilfe

Betrieb: 920152-LSE Präsentation xsd Mai 2023 Stichtag: 31.12.2023

Daten

- Identifikationsmerkmale
- Bilanz
- GuV
- Zusatzmerkmale
- Arbeitsstättenmerkmale**

Ausgabe

- Web-service-Übermittlung (mit Konten)
- Web-service-Übermittlung (verdichtet)
- Web-service-Protokoll

Arbeitsstättenmerkmale

J/N (Info ob für die Übermittlung der Arbeitsstätten die Saldenliste herangezogen wird) J

Anzahl der gemeldeten Arbeitsstätten 3

Arbeitsstätte 3 Arbeitsstätten

1020 Wien Nestroyplatz 1

Kennzahl der Arbeitsstätte

Adresse der Arbeitsstätte Nestroyplatz 1

Postleitzahl der Arbeitsstätte 1020

Ort der Arbeitsstätte Wien

ÖNACE Haupttätigkeit der Arbeitsstätte (5-stellig) J58210

Beschäftigte der Arbeitsstätte 5

Empfangene Löhne und Gehälter der Arbeitsstätte 258.108,00

Investitionen in Sachanlagen der Arbeitsstätte 0,00

Umsatzerlöse der Arbeitsstätte 0,00

1220 Wien Mustergasse 58

Kennzahl der Arbeitsstätte

Adresse der Arbeitsstätte Mustergasse 58

Postleitzahl der Arbeitsstätte 1220

Ort der Arbeitsstätte Wien

ÖNACE Haupttätigkeit der Arbeitsstätte (5-stellig) J58190

Beschäftigte der Arbeitsstätte 2

Empfangene Löhne und Gehälter der Arbeitsstätte 52.836,00

Investitionen in Sachanlagen der Arbeitsstätte 0,00

Umsatzerlöse der Arbeitsstätte 0,00

J/N (Info ob für die Übermittlung der Arbeitsstätten die Saldenliste herangezogen wird) - ARB

Angabe, ob die Arbeitsstätten mittels Saldenliste gemeldet werden


Die Eingabe dieses Feldes ist verpflichtend

Eingabe erforderlich Eingabefehler

Version 23.10


Zugangsdaten hinterlegen und Saldenliste übermitteln

Über den Betriebsmanager im Studio kann im Betrieb unter Firmendaten die Respondenten-ID hinterlegt werden.



Zugangsdaten hinterlegen und Saldenliste übermitteln

Benutzername und Kennwort können beim Erstmaligen übermitteln eingegeben werden. Die Übermittlung wird links über Ausgabe -> Webservice-Übermittlung gestartet.



Zugangsdaten hinterlegen und Saldenliste übermitteln

Im Studio können unter Verwaltung -> Statistik Austria -> Benutzer die Zugangsdaten benutzerspezifisch verwaltet werden.

Statistik Austria Benutzer

Statistik Austria Benutzer verwalten

Benutzer:

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie den Spaltenkopf.

Respondenten-Id	Benutzername	Passwort
☒	1234567	*****
	7654321	*****

